

방법 : TCPKEEPALIVE = TRUE 매개변수 설정

Software: ArcSDE 8.3, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.3.1

Platforms: N/A

개요

sdaemon -o info -l users 실행시, 이미 접속이 끊긴 사용자가 connection 수량을 잡고 있는 경우가 있습니다.

제공된 지침은 ArcSDE에서 TCPKEEPALIVE = TRUE를 설정하는 방법에 대해 설명합니다. 이 매개 변수를 설정하면 서버에서 실행중인 분리 된 gsrvr 프로세스를 제거할 수 있습니다.

TCPKEEPALIVE는 SDE.PROCESS_INFORMATION 테이블의 항목을 정리하지 않습니다.


원인

ArcSDE에 접속한 사용자가 ArcSDE에 접속하고 있는 도중, 네트워크 불량으로 접속이 끊기거나, 클라이언트 컴퓨터의 갑작스런 다운으로 인하여 정상적으로 connection이 종료되지 못하고, 접속이 끊기는 경우에 발생합니다. 이런 경우에는 'sdaemon -o info -l users'로 살펴보면 이미 끊긴 사용자가 접속을 물고 있는 경우가 나타나는데 이에 대한 해결을 다음과 같이 처리합니다.

순서

1. DOS prompt window를 시작합니다.(UNIX인 경우 sde 관리계정으로 접속합니다.)
2. 다음 명령을 실행합니다:

```
>sdeconfig -o alter -v TCPKEEPALIVE=TRUE -i <service> -u sde -p ****
```




```
C:\>sdeconfig -o alter -v TCPKEEPALIVE=TRUE -i 5151 -u sde -p sde2005
ArcSDE 9.2 for SQL Server Build 1206 Fri Oct 19 08:31:29 2007
SDE Server Configuration Tool Administration Utility
Alter SERVER_CONFIG Table. Are you sure? <Y/N>: y
Successfully altered SERVER_CONFIG Table.

C:\>
```

3. 'sdeconfig -o alter' 명령이 실행 된 후 TCPKEEPALIVE 매개 변수의 상태를 확인:

```
>sdeconfig -o list -P TCPKEEPALIVE -i <service> -u sde -p ****
```



```
C:\>sdeconfig -o list -P TCPKEEPALIVE -i 5151 -u sde -p sde2005
ArcSDE 9.2 for SQL Server Build 1206 Fri Oct 19 08:31:29 2007
SDE Server Configuration Tool Administration Utility
TCPKEEPALIVE      TRUE

C:\>
```

4. ArcSDE service 재시작.

관련정보

[Manage orphaned ArcIMS/ArcSDE gsvr processes](#)

ArcIMS 서버와 ArcSDE 프로세스간에 disconnect 가 있을 때 분리 된 ArcSDE gsvr 프로세스가 발생 합니다. 이것은 방화벽 시간 제한 설정, 공간 서버가 중단 되거나 기타 네트워크 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

작성일: 2014/04/21

최종 수정일: 2014/04/21